## Zistenie MAC adresy sieťového adaptéra LAN vo Windows Vista a Windows Seven

1. Vľavo dole kliknite na ponuku Štart (*angl.ver: Start*) a následne ponuku Ovládací panel (*angl.ver: Control Panel*)



2. V sekcii Sieť a Internet kliknite na ponuku zobraziť úlohy a stav siete a



3. V zobrazenom Centru sietí a zdieľania kliknite na odkaz Zobraziť stav.



4. Na karte Obecné, kliknite na Podrobnosti

Připojení k místní síti - stav	
Obecné	
Připojení	
Připojení pomocí protokolu IPv4:	Internet
Připojení pomocí protokolu IPv6:	Omezeno
Stav média:	Povoleno
Stopáž:	00:05:43
V Rychlost:	1,0 Gb/s
Podrobnosti	
Aktivita	0.77
Odesláno — 🔤	— Přijato
Počet bajtů: 325 665	20 668 049
🕐 Vlastnosti 🔗 Zakázat	Diagnóza
	Zavřít

V položke *Fyzická adresa* je vaša MAC adresa (hexadecimálny tvar písmen A až F a čísiel 0 až 9).

	Vlastnost	Hodnota localdomain VMware Accelerated AMD PCNet Adapte	
	Přípona DNS specifická		
	Popis		
[	Fyzická adresa	FC-29-49-8B-43-83	
1	Služba DHCP je povolena.	Ano	
	IPv4Adresa IP	192.168.127.133	
	IPv4Maska podsítě	255.255.255.0	
	Datum zapůjčen í adresy	5. září 2008 12:50:48	
	Zapůjčení adresy IP vyp	5. září 2008 13:20:49	
	IPv4Výchozí brána	192.168.127.2	
	IPv4Server DHCP	192.168.127.254	
	IPv4Server DNS	192.168.127.2	
	IPv4Server WINS	192.168.127.2	
	NetBIOS nad TCP/IP po	Ano	
	Spojení - místní adresa	fe80::e939f461:36dc:4bbb%8	
	IPv6 Výchozí brána		
	IPv6 Server DNS		
	4		